

Indsæt et print entry I filen: /etc/cups/printers.conf

Denne metode kræver du have n kørende CUPS kørende på din maskine, og du af sikkerhedsårsager er den eneste bruger med root-adgang/tilladelser.

Nedenstående eksempel er for printeren 5123-300-C-2:

Husk at skifte <username> og <password> til dine egne værdier.

```
<Printer 5123-300-c-2>
Info
Location 5123-300
MakeModel
DeviceURI smb://<username>:<password>@uni/prt11.uni.au.dk:139/5123-300-c-2
State Idle
StateTime 1479952801
Type 8400916
Accepting Yes
Shared Yes
JobSheets none none
QuotaPeriod 0
PageLimit 0
KLimit 0
OpPolicy default
ErrorPolicy retry-job
</Printer>
```

Reload the CUPS konfigurationen med følgende commando:

```
# /etc/init.d/cups reload
```

Hvis der er flere brugere der har adgang til maskinen så husk at filen /etc/cups/printers.conf og dine login-oplysninger som kommer til at stå I denne. Kun skal være tilgængelige for dig!

Hvis du ønsker at installere en PPD-Fil for printeren, skal den placere I mappen: '/etc/cups/ppd'.

Hvis du har en fil med navnet: 'xrx7120.ppd', så kan følgende link laves:

```
# cd /etc/cups/ppd
# ln -s ./xrx7120.ppd 5123-300-c-2.ppd
```

Den samme fysiske PPD-Fil kan linkes til så mange printere som ønsket.